

Le Missile Vert (montage par David Quenneville)



Création de : Claude H. Bernard pour le saumon atlantique

HAMEÇON: Daiichi Alec Jackson 1, 3, 5

FIL: Uni-Thread noir 8/0

CÔTES: Uni tinsel argent sur demie arrière

CORPS 1/2 arr.: Uni mylar argent

CORPS 1/2 av.: antron de couleur vert caddis (Ice dub dans le photomontage) autour duquel est enroulé une plume teinte verte provenant du croupion d'un faisan à collier mâle

SOUS-AILE: poils de la queue d'un écureuil gris teints vert

AILE: plume teinte verte attachée à plat, provenant du croupion d'un faisan à collier mâle

COLLERETTE: plume à longues barbes, teinte verte, provenant du bout du croupion d'un faisan à collier mâle

TÊTE: noire lacquée

1- Fixer le fil de montage sur l'hameçon et attacher le tinsel ovale argent sous l'hameçon jusqu'à ce point.



2- Fixer le tinsel argent sous l'hameçon jusqu'à la moitié du corps.



3- Enrouler le tinsel vers l'arrière puis revenir au point de départ. Sécuriser et couper l'excédent.



4- Amener le tinsel oval argent vers la moitié du corps en effectuant 3 tours et le sécuriser sous l'hameçon. Prendre soin d'avoir la même distance entre les tours.



5- Attacher **par** la pointe une plume teinte verte provenant du croupion d'un faisan à collier mâle. Prendre soin au préalable de séparer la plume en deux.



6- Couvrir la partie avant du corps de dubbing antron vert vaddis (ice dub sur photomontage).



7- Enrouler la plume vers l'avant en effectuant environ trois tours, puis, l'attacher sous l'hameçon.



8- Diriger les plumes vers le bas de l'hameçon et vers l'arrière à l'aide de vos doigts.



9- Fixer fermement les poils de queue d'écureuil teint vert pour former l'aile.



10- Attacher à plat une plume teinte verte provenant du croupion d'un faisan à collier mâle.



11- Attacher par la pointe une plume teinte verte, à longues barbes, provenant du croupion d'un faisan à collier mâle. Prendre soin au préalable de séparer la plume en deux.



12- Effectuer environ 2-3 tours puis attacher la plume sous l'hameçon.



13- Diriger les fibres vers l'arrière et couvrir de fil de montage. Faire une belle tête et sécuriser en effectuant un noeud de surliure. Lacquer la tête plusieurs fois.



Bon montage!